


# CALL OF DUTY 2

## Poradnik Call of Duty 2

MojeSerwery.pl

*Z nami gra się lepiej*



## 1. Co to rcon i do czego służy?

Rcon to zdalna konsola służąca do zarządzania serwerem. Dzięki temu możesz wykonywać komendy (np. na zmianę mapy) z konsoli serwera lub też za pomocą specjalnego oprogramowania poza serwerem.

## 2. Jak używać rcona?

Są dwie opcje. Pierwsza z nich to wydawanie poleceń w konsoli podczas gry (aby wejść do konsoli, należy nacisnąć klawisz [~]). Druga to zainstalowanie programu HLSW ([www.hls.w.de](http://www.hls.w.de)).

## 3. Komendy RCON:

/rcon login [hasło rcon] - logowanie

/rcon say – wysłanie wiadomości

/rcon status – informacje o graczach

/rcon g\_gametype [sd, tdm, dm, ctf, hq] - zmiana trybu gry

/rcon g\_password [hasło] - zmiana hasła na serwer

/rcon g\_allowvote [0-1] – wyłączenie/włączenie głosowania

/rcon tell [id] – wysłanie wiadomości do gracza o podanym id

/rcon map\_rotate - włączenie następnej mapy z rotacji

/rcon map [nazwa mapy] - zmiana mapy

/rcon map\_restart – restart mapy

/rcon fast\_restart - szybki restart mapy

/rcon kick all - wyrzucanie wszystkich graczy z serwera

/rcon kick [nick] - wyrzucanie gracza o określonym nicku

/rcon clientkick [id] - wyrzucanie gracza o określonym id

/rcon banuser [nick] - zbanowanie gracza o określonym nicku

/rcon banclient [id] - zbanowanie gracza o określonym id

/rcon tempbanuser [nick] - czasowy ban dla gracza o podanym nicku

/rcon tempbanclient [id] - czasowy ban dla gracza o podanym id

/rcon unban [nick] - odbanowanie gracza o podanym nicku

/rcon unbanall - odbanowanie wszystkich graczy

#### **4. Komendy PunkBuster:**

/rcon pb\_sv\_plist – lista graczy

/rcon pb\_sv\_kick [id] [czas] [powód publiczny] [powód prywatny] - wyrzuca gracza o podanym id.

/rcon pb\_sv\_ban [id] [powód publiczny] [powód prywatny] - banuje gracza o podanym id

/rcon pb\_sv\_banlist - wyświetla listę banów

/rcon pb\_sv\_unban [id] – odbanowanie gracza o podanym id

#### **5. Jak dodać mapę na serwer?**

Pliki z mapami należy wgrać poprzez ftp do katalogu: main

Następnie edytujesz plik server.cfg , w którym musisz odnaleźć linijkę:

```
set sv_MapRotation
```

W linii tej dopisujesz mapę. Po tym należy zrestartować serwer.

#### **6. Dlaczego nie mogę uruchomić serwera?**

Sprawdź dokładnie plik konfiguracyjny, a szczególnie zwróć na linię: set sv\_MapRotation czy znajduje się w niej lista map. Jeżeli brak tej listy, to serwer nie wystartuje.

Zastanów się także, czy nie dodawałeś w ostatnim czasie jakiś modów lub niestandardowych map. Często bywa, że pliki są uszkodzone i w ten sposób serwer nie może działać poprawnie. Dlatego usuń ostatnio wgrane pliki i sprawdź czy serwer odpali.

#### **7. Jak uaktualnić pb?**

Do aktualizacji PB użyj polecenia: pb\_sv\_update

#### **8. Jak zmienić nazwę serwera?**

Nazwę serwera zmieniasz w pliku main/server.cfg w linii zawierającej „hostname”.

Po zmianie nazwy zrestartuj serwer lub wydaj polecenie: exec server.cfg